

## Använd lokal mejlserver

Erik Johansson - 2023-07-04 - Kommentarer (0) - Systeminställningar

**I vissa fall önskas egen mejlserver användas, en lokal. Anledningarna kan exempelvis vara om man vill ändra att epost skickas till användarna med organisationens mejladress, eller om man helt enkelt säkerställa att kommunikation kommer från egna lokala servrar. Nedan går artikeln igenom hur du som systemförvaltare ställer in epost med lokal mejlserver.**

### **Ställ in rätt uppgifter**

#### **Aktivera lokal mejlserver**

Navigera till Administration -> Systeminställningar -> E-post. För att aktivera e-post med lokal mejlserver, bocka i egenskapen. WinLas kommer nu använda uppgifterna nedan för att skicka mejl.

#### **Ställ in uppgifter för SMTP**

Förenklat är SMTP som en brevbärare som hämtar våra brev och levererar dem till mottagarens brevlåda. Det är därför viktigt att dessa uppgifter anges om lokal mejlserver används. Ange uppgifter för SMTP i de fält som är markerade i bilden nedan. Uppgifterna hämtas generellt från epostklient. SMTP-uppgifterna kan IT-ansvariga assistera med då det är uppgifter som inte hittas i WinLas.

Note

Fälten som ej är markerade (Förvald e-postadress, Frånadress e-post (Kurs) och Frånadress e-post) kan bortses i detta fall då de har andra användningsområden.

WINLAS

Start > Administration > Systeminställningar

Sök personal

## Systeminställningar - E-post

Tillbaka

E-post Klientrapporter Kompetens Kursadministration Personalanteckningar WinLas Övriga rapporter

E-post med lokal mailserv  
Skicka e-post (som L&C, glömt lösenord) med inställningarna som finns under e-postserver-fliken. Om kryssrutan ej är iverkad används en webbjänst ifrån WinLas.

TLS-kryptering  
Använd TLS-kryptering.

Förvald e-postadress:   
Om demoverison, så skickas alla e-post till denna adress.

Frånadress e-post (Kurs):   
Frånadress för alla skickade kursepost.

Frånadress e-post:   
Den här adressen står som avsändare vid skickade mail.

SMTP-användare:   
DEMOUSER  
Användarnamn för inloggning till utgående mailserv. Lämna blankt om servern tillåter anonyma utskick.

SMTP-lösenord:   
\*\*\*\*\*  
Användarnamn för inloggning till utgående mailserv. Lämna blankt om servern tillåter anonyma utskick.

SMTP-port:   
25  
Portnummer för utgående mailserv. Standard: 25. SSL: 465.

SMTP-server:   
intern.organisation.se  
Host-adress för utgående mailserv.

Testa e-postserver

Avbryt Spara

## Testa e-postserver

Med egenskapen iverkad och SMTP-uppgifterna angivna kan kontroll göras genom att klicka på Testa e-postserver längst ned.

Taggar

Administratör